## Niño\_Robot\_Alfa\_alpha\_1.0

## Guia

Requisitos mínimos: para el modo VR

Tarjeta gráfica: NVIDIA GTX 1050 Ti/AMD Radeon RX 470 o superior

CPU:Intel i3-6100/AMD Ryzen 3 1200, FX4350 o superior

Ram:8 GB o más

Puertos USB: 1 puerto USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0

OS:Windows 10

Puertos de Video: HDMI o DisplayPort 1.2 / Mini DisplayPort

#### Instalación

## 1. Instalar

Descarga e instala software de realidad virtual de Oculus Noto : hay 4 software diferentes, el programa solo tiene soporte para Oculus Rift y Oculus Rift S asegurate de instalar el indicado.

# 2. Configurar el visor

- a. Conecta el extremo HDMI del cable del visor al puerto HDMI de tu tarjeta gráfica.
- b. Conecta el extremo USB del cable del visor a un puerto USB 3.0 (azul) del ordenador.
- c. Conecta el cable de los sensores a otros puertos USB (USB 3.0 de preferencia) .
- d. Verás tres iconos verdes en la parte inferior izquierda de la pantalla de Oculus que indican que el visor y el sensor se han conectado correctamente.



- e. Llegado a este punto ya podremos usar el oculus pero se recomienda terminar la configuración. Bastará con seguir las instrucciones del software de Oculus, este variará dependiendo del modelo que tengas.
- Una vez terminada la instalación nos aseguraremos de tener iniciado Oculus, Nos dirigiremos a configuraciones y palomeamos la opción Orígenes Desconocidos, de no ser a si el Oculus no iniciara. Por último nos aseguraremos de tener Oculus minimizado.

4. El programa Niño\_Robot\_Alfa\_alpha\_1.0 no necesita ser instalado bastará con hacer doble click en Niño\_Robot\_Alfa\_alpha\_1.0.exe y este se iniciara, el programa puede verse lageado dependiendo de la velocidad de tu computadora.